

Zo doe je dat!



INTERNET EXPLORER


Surfen in de zandbak

Als je je zorgen maakt over virussen, spyware en andere kwalijke programmaatjes, kan je het gratis tooltje Sandboxie inschakelen. Met dit programma kan je voortaan onbezorgd op het net rondneuzen. Het enige wat je moet doen, is het installeren (neem eens een kijkje op www.sandboxie.com) en vervolgens je browser in deze 'zandbak' zetten – Sandboxie werkt wel het best samen met Internet Explorer, die je vanuit Sandboxie oproept met de sneltoets **Ctrl+B**.

Tijdens het surfen werk je nu in een afgeschermde ruimte, zodat niets je harde schijf of je register kan infecteren.

Na het sluiten van Sandboxie wordt alles verwijderd, dus ook de gedownloade bestanden waar eventueel een virus in schuilt. Je kan dus onbezorgd overal naartoe surfen en naar hartenlust downloaden.

KIM VANHOUWE



Als je je browser in deze zandbak laat surfen, ben je relatief veilig voor virussen en spyware.

WINDOWS XP

Overbodige snelkoppelingen verwijderen

Staat je bureaublad ook vol icoontjes? Waarschijnlijk staan er vaak gebruikte documenten op, maar ook snelkoppelingen naar allerhande geïnstalleerde programma's, die je niet zo vaak (of nooit) meer gebruikt. Die kan je met de hand één voor één verwijderen, maar je kan er ook een wizard voor gebruiken. Ga naar **Start**, **Configuratiescherm**, **Beeldscherm** en kies het tabblad **Bureaublad**. Klik op **Bureaublad aanpassen** en op **Bureaublad nu opruimen**. Klik op **Volgende** en duid de snelkoppelingen aan die je wil verwijderen. Een goede leidraad daarbij is de kolom **Laatst gebruikt**: als daar **Nooit** staat, dan kan je die snelkoppeling veilig verwijderen. Klik vervolgens op **Volgende** en op **Voltooien**. FG



Een wizard laat je snelkoppelingen zien die je weinig of niet gebruikt.

WINDOWS XP

Sneller werken zonder effecten

Klik je in Windows XP op **Start**, dan zie je standaard een vertragings- of overgangseffect: het lijkt erop alsof de menu's vloeiend opengaan. Dat is een leuk grafisch effect, maar eigenlijk vertraagt het alleen maar het werken met menu's en iconen. Je kan dit effect uitschakelen door naar **Start**, **Configuratiescherm**, **Beeldscherm** te gaan. Klik op het tabblad **Vormgeving** en daarna op **Effecten**. Doe nu het vinkje weg bij **De volgende overganseffecten voor menu's en knopinfo gebruiken**. Klik op **OK**. FG




Sneller werken zonder overgangseffecten.

WINDOWS XP

Problemen met gebruikersaccounts

Krijg je een foutmelding als je op **Start, Configuratiescherm, Gebruikersaccounts** klikt? Dit is een vaak voorkomend probleem in Windows XP. De oplossing is echter eenvoudig, als je ze kent: klik op **Start, Uitvoeren**, geef als commando *regsvr32.exe %systemroot%\system32\mshtml.dll /i* in en klik op **OK**. Je krijgt een venstertje met de tekst **DllRegisterServer and DllInstall van C:\Windows\system32\mshtml.dll geslaagd.** Nu zou het probleem opgelost moeten zijn! FG




Met dit commando los je het probleem meteen op.

OUTLOOK

Automatisch bewaren

Net als Word bewaart ook Outlook automatisch tussentijdse versies van berichten die je aan het schrijven bent. Standaard is dat elke vijf minuten. Crasht Outlook, dan kan je in veel gevallen toch verder werken aan je (nog niet verstuurde) bericht. Misschien vind je dit interval te lang of te kort? Geen probleem: klik op **Extra, Opties** en kies de knop **E-mailopties**. Klik daarna op **Geavanceerde e-mailopties** en verander het aantal minuten naast **Niet-verzonden items elke x minuten opslaan.** Heb je een snelle computer, dan kan je dat zonder problemen op 1 minuut instellen. FG




Stel het interval voor automatisch opslaan in.

NERO

Geen pauze tussen tracks

Bij sommige cd's zit er geen pauze tussen de liedjes of tracks. Zo'n cd bevat wel het gewone aantal tracks, maar omdat hij bijvoorbeeld live is opgenomen, is er geen echte pauze tussen de liedjes. Heb je mp3's van zo'n live-concert, dan kan je die op cd branden zonder dat er een pauze is, maar toch als aparte tracks. Importeer de tracks in Nero zoals je altijd doet. Klik op **Branden**, maar ga dan naar het tabblad **Audio-cd**. Vink **Geen pauze tussen tracks** aan en brand de cd. Kijk bij een volgende cd wel na of deze optie nog geactiveerd is! FG




Zonder pauze tussen tracks een cd branden kan met Nero.

OUTLOOK EXPRESS

Accountinstellingen opslaan

Heb je ook meerdere e-mailaccounts geconfigureerd in Outlook Express? Dan is het handig om die regelmatig op te slaan, zodat je niet met de handen in het haar zit als je computer of harde schijf crasht. Ga naar **Extra, Accounts** en kies het tabblad **E-mail**. Klik op een account en kies **Exporteren**. Je accountinstellingen worden opgeslagen als IAF-bestand. Wil je later accountinstellingen herstellen, kies dan gewoon **Importeren.** FG




Bewaar je accountinstellingen als garantie tegen een crash.



*** PIXELSTUNT ***

De spelletjesdoos




Altijd al de held willen spelen in een of ander videogame? Dát is niet zo simpel, maar we kunnen je alvast enkele tips geven om de doos te ontwerpen. Om te beginnen zoeken we op Google met de zoekterm "boxshot" een afbeelding van een echte speldoos. We kopiëren en plakken die met Photoshop Elements in een nieuw document. De scherpte en grootte is niet belangrijk. Met **Afbeelding, Vergroten/verkleinen, Schaal** maken we dit webplaatje groot genoeg om als achtergrond te dienen voor de montage. Dan openen we onze eigen foto en plakken die als een nieuwe laag op de doos. Met de opdracht **Afbeelding, Transformeren, Vervormen** trekken we aan de hoekpunten van de foto totdat die precies op de bovenzijde van de doos past. We halen het overtollige beeld weg met de veelhoeklasso en de **Delete**-toets. Daarna doen we hetzelfde voor de onderkant en de zijkant van de doos. We verwijderen de onderste laag en voegen de drie lagen samen met **Laag, Eén laag maken.** We kiezen als voorgrondkleur oranje en als achtergrondkleur zwart. Vervolgens zal de filter **Stempel** (**Filter, Schets**) de foto omzetten tot dit oranje-zwart beeld. Met het tekstgereedschap geven we deze gamedoos een titel, en ook die kunnen we het juiste perspectief geven met **Afbeelding, Transformeren, Schuintrekken.** De afwerking gebeurt door het zij- en voorvlak van de doos te selecteren met de veelhoeklasso en daar lichtjes de kleurverzadiging te wijzigen (**Verbeteren, Kleur aanpassen, Kleurtoon/verzadiging aanpassen**). DS



INTERNET EXPLORER

Cache automatisch leegmaken

Gebruik je ook een of ander gratis programmaatje om af en toe de Internet Explorer-cache te legen? Als je dat doet, krijg je immers altijd de laatste versie van websites te zien, en je surft ook iets sneller – als je een snelle internetverbinding hebt. Eigenlijk is zo'n programmaatje overbodig, en kan je de Internet Explorer-cache gewoon automatisch laten legen bij het afsluiten. Open IE en klik op **Extra, Internet-opties.** Ga naar het tabblad **Geavanceerd** en zet een vinkje voor **De map met tijdelijke Internet-bestanden leegmaken wanneer de browser wordt afgesloten.** Klik op **OK**, start Internet Explorer opnieuw op, en klaar is Kees. FG



Laat de tijdelijke Internet-bestanden automatisch verwijderen.

OFFICE


Nieuwe Office-bestanden lezen

Heb je vrienden of collega's die de bètaversie van Office 2007 al geïnstalleerd hebben, dan kan het zijn dat je soms een .docx-bestand doorgemaild krijgt. Dat is het nieuwe bestandsformaat van Office 2007, onleesbaar in versie 2003 of ouder. Maar je bent niet verplicht om Office 2007 te installeren om die bestanden te lezen. Er is namelijk een converter beschikbaar bij Microsoft. Kijk maar eens op www.microsoft.com/office/preview/beta/converter.mspx. Opgelet: om deze converter te installeren, moet je versie SP2 van Windows XP hebben. Is dat niet het geval, installeer die dan via http://windowsupdate.microsoft.com. Je moet ook SP2 van Office 2003 hebben of SP3 van Office XP – deze updates download je via de converter-pagina. Vervolgens moet je de **Awareness Update** installeren (stap 4) en daarna het **Compatibility Pack** (stap 5). Let wel even op: sommige Nederlandstalige installaties van Office zijn niet compatibel met deze update (je krijgt dan een foutmelding). FG


WINDOWS XP

Eenvoudig foto's afdrukken

Wil je meerdere foto's op een A4-blad afdrukken? Dan kan je dat in Word doen: foto's importeren en de grootte ervan aanpassen zodat ze juist op één pagina passen. Dat is echter heel wat werk. Het is eigenlijk veel makkelijker in Windows Verkenner. Open de Verkenner en ga naar een map met foto's. Klik met de rechtermuisknop op één foto en kies **Afdrukken**. De **Wizard Afbeeldingen afdrukken** verschijnt. Klik op **Volgende** en vink de foto's aan die je wil afdrukken. Klik tweemaal op **Volgende**. Kies nu een indeling, bijvoorbeeld **3 foto's op één pagina**, tot zelfs 9 'pasfoto-afdrukken' op één pagina. Klik vervolgens op **Volgende** om de pagina af te drukken. FG



Via de Wizard Afbeeldingen afdrukken print je makkelijk meerdere foto's op één pagina.



Je kan nu al Office 2007-bestanden lezen in Office 2003 of Office XP.

HEB JIJ EEN GOEDE TIP?



Deze rubriek kan niet zonder jou! Heb jij een trucje ontdekt op je computer, of denk je de ultieme sneltoetscombinatie gevonden te hebben? En wil je andere lezers graag helpen met jouw tip? Waar wacht je dan nog op?

Stuur jouw hint of tip als de bliksem naar Clickx, Hints & Tips, Minoc Business Press, Everdongenlaan 15 bus 1, 2300 Turnhout. Nog sneller is faxen naar 014/44.20.66 of mailen naar hintsentips@clickx.be. De beste tips worden gepubliceerd, en maken kans om het pakket Mijn Webwinkel 4 van Easy Computing te winnen. Vergeet dus niet je naam en adres te vermelden: anonieme tips zijn waardeloos! **Kim Vanhouwe** mag binnenkort het printpakket CD's en DVD's van Easy Computing in haar bus verwachten.

